

接続先 PC へ常駐接続プログラム (Agent) をインストールする

ログイン



①接続先のパソコンの Web ブラウザで <http://onlinescreenview.com> にアクセスしログインします。

②「常駐接続」画面から「常駐接続をセットアップ」、「このコンピュータを追加する」を選択しインストール用実行ファイルをダウンロードします。

③セットアップ画面が表示されます。「次へ」をクリックします。


Web ブラウザはマイクロソフト Edge/グーグル chrome などです。



Web ブラウザが Edge の場合は、画面左下の「開く」をクリックします。



「アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



④「リモートアクセス許可」が表示されます。8 文字以上のパスワードを設定し「アクセス許可」を選択します。

⑤「OnlineScreenView Agent 設定」画面が表示されます。「保存」をクリックします。

⑥「F5」キー押下して画面を更新します。Agent をインストールしたコンピューターが表示されます。

※パスワード入力した文字列は表示しません。

大文字、小文字、英数の入力にはご注意ください。

ログインするにはユーザー名(¥ドメイン¥ユーザー名)とパスワードを入力します。
 「¥」マークはシステムではバックスラッシュで表示されます。
 例)ドメインが「osv」管理者の Email「xxx@xxx.co.jp」管理者が作成したユーザー名「user1」の場合
 管理者: ¥¥osv¥xxx@xx.co.jp
 作成されたユーザー: ¥¥osv¥user1


アプリケーションコンソールをインストールして、リモートアクセスする



①接続元パソコンの Web ブラウザで、
<https://www2.santec.com/osv/support/download/>
にアクセスし「サポート」ページから「PC アプリケーション
コンソールのダウンロード」を選択します。




②ダウンロードしたファイルを実行し、「インス
トールする」を選択します。



③セットアップ画面が表示されます。「次へ」を
選択するとインストールを開始します。




ブラウザが Edge の場合は、画面
左下の「開く」をクリックします。




「アカウント制御」画面が表
示された場合は、「はい」を
クリックします。


インストール完了画面では、「完了」をクリック
して、インストールを完了します。



④ショートカットを作成します。
「スタートメニュー」、「OnlineScreenView」を右クリック、
「その他」、「ファイルの場所を開く」を選択します。
表示されるショートカットファイルを任意の場所（デスク
トップ等）にコピーします。



⑤デスクトップに「OnlineScreenView」アイコン
が作成されます。




⑥PC アプリケーションコンソールを起動し
ログインします。



⑦接続する PC の右端 [] から「接続」を選択します。



⑧アクセスパスワードを入力します。（次回以
降この作業をしない場合は「パスワードを保
存する」にチェックをいれます）「接続」を選択
してください。



⑨接続完了
※接続オプションを未設定としています。


iPhone/iPad からのリモートアクセス手順



①ご利用の iPhone/iPad に AppStore から姉妹サービス ISL Light iOS アプリをインストールしてください。

②ホーム画面の[設定]を選択しアプリ一覧から[ISL Light]をタップします。
[ログイン状態を記憶]をオンにします。

③ホーム画面の[ISL Light]をタップし、アプリを起動します。
[ログイン]を選択し、ログインします。



④接続可能な PC 一覧が表示されます。右側の「i」マークをタップしアクセスパスワードを入力します。
「パスワードを保存」をオンにし、「接続」をタップします。




⑤接続完了。
初期設定では操作方法が表示されます。

iOS でバックslashを入力する

次のようにキーをタップしてキーボードを切り替えると図のようにバックslashのキーが表示されます。

iPad の場合:「English(US)モード」→「.?123」→「#+=」

iPhone の場合: 「English(US)モード」→「123」→「#+=」



Android からのリモートアクセス手順



▲QR コード



①ご利用の Android に GooglePlay から「isllight」を検索し、「ISL Light - リモートコントロール」をインストールしてください。

②[ISL Light]をタップし、アプリを起動します。
[オペレーターとしてログイン]をタップします。

③ユーザー名、パスワードを入力します。
[ログイン]をタップし、ログインします。

④コンピューターの一覧から接続するPC名をタップします。



⑤「パスワードを保存」をオンにし、「接続」をタップします。

⑥「アクセスパスワード」を入力し、「接続」をタップします。

⑦接続完了。
初期設定では操作方法が表示されます。