Online ScreenView は、常駐接続プログラム（Agent）と PC アプリケーションコンソールのインストールの順でリモートアクセスの準備を始めます。
インストールを開始する前に、「アカウント通知書」を準備します。
「アカウント通知書」には、Online ScreenView にログインするための情報が記載されています。
※「アカウント通知書」はご契約完了後、弊社からご契約者様へメールでご案内しております。

Online ScreenView の導入手順

①接続先端末（その1） 2ページ
常駐接続プログログラムをインストールします。
②接続先端末（その2） 5ページ
Windows のスリープ設定を「無効」にします。
③接続元端末 6ページ
PC アプリケーションコンソールをインストールします。
④iPhone/iPad 端末（ご利用される場合） 10ページ
「AppStore」から「ISL Light」アプリをインストールします。
⑤Android 端末（ご利用される場合） 14ページ
「Google Play」から「ISL Light」アプリをインストールします。
⑥メール認証の設定 17ページ
Online ScreenView ログイン時にメール認証が不要な場合に設定します。

接続先端末に常駐接続プログラム(Agent)をインストールする手順

①Online ScreenView の管理画面へログインします。

この操作はブラウザからとなります。
https://OnlineScreenView.com

※ブラウザは Microsoft Edge の操作です。
※管理画面のログインはユーザー名(¥¥ドメイン¥ユーザ名)とパスワードを入力します。
「¥」マークはシステム上ではバックスラッシュで表示されます。
例)ドメインが「osv」 の場合、¥の後は管理者のメールアドレスとなります。
「¥¥osv¥xxx@xx.co.jp」

②「常駐接続をセットアップ」から、「このコンピューターを追加する」をクリックします。

③インストール用実行ファイルがダウンロードされます。
「開く」をクリックします。

④「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。
「はい」をクリックします。



⑤「インストール準備完了」画面が表示されます。
「インストール」をクリックします。



⑥「Online ScreenView Agent セットアップウイザードの完了」画面が表示されます。

「終了」をクリックします。



⑦「リモートアクセス許可」画面が表示されます。
8 文字以上のパスワードを設定し「アクセス許可」をクリックします。

※パスワード入力した文字列は表示しません。
大文字、小文字、英数の入力はご注意ください。



⑧「Online ScreenView Agent 設定」画面の「保存」をクリックします。



⑨管理画面で「F5」キー押下、画面を更新します。「常駐接続プログラム」をインストールしたコンピューターが表示されます。

スリープ設定を「無効」にする手順

①Windows の「スタート」から「設定」をクリックします。

②「システム」から「電源」をクリックします。

接続先端末がノート PC の場合、「電源とバッテリー」になります。

③「画面、スリープ、休止状態のタイムアウト」をクリックして、設定画面を展開します。

以下の設定を「なし」にします。

・「次の時間の経過後にディバイスをスリープ状態にする」

・「次の時間の経過後にディバイスを休止状態にする」

この設定項目が無い場合は、省略します。

アプリケーションコンソールをインストールして、リモートアクセスする

①接続元端末の Web ブラウザで、
https://www2.santec.com/osv/support/download/
にアクセスし「サポート」ページから「PC アプリケーションコンソールのダウンロード」をクリックします。

②Web ブラウザのダウンロードが開始されます。
ダウンロードしたファイルを「ファイルを開く」から実行します。



③「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。
「はい」をクリックします。



④Online ScreenView のインストール画面が表示します。

「インストールする」をクリックします。

⑤「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。
「はい」をクリックします。

⑥Online ScreenView セットアップ画面が表示されます。
「インストール」をクリックします。



⑦「Online ScreenView セットアップウイザードの完了」画面が表示されます。
「完了」をクリックします。



⑧「Online ScreenView」ログイン画面が表示します。
「Email またはユーザー名」と「パスワード」を入力し、
「ログイン」をクリックします。

ここでの「Email またはユーザー名」、「パスワード」は
管理画面にログインした情報となります。



⑨「常駐」画面に「常駐接続プログラム」がインストールされた接続先端末が表示されます。



画面の右上「×」マークをクリックして画面を閉じます。

次に、接続元端末のデスクトップにショートカットアイコンを作成します。

⑩Windows の「スタート」から「すべて」を選びます。





「Online ScreenView」を右クリック、「詳細」、「ファイルの場所を開く」をクリックします。

⑪「Online ScreenView」を右クリック、「コピー」をクリックします。



⑫デスクトップにマウスカーソルを移動させて、右クリック、「貼り付け」をクリックします。



デスクトップ上にショートカットアイコンが作成されます。



iPhone/iPad からのリモート操作する手順

①「AppStore」で「ISL Light」を検索してアプリをインストールします。

QR コードを読むと、「AppStore」内で「ISL Light」を検索する必要はありません。

▲QR コード

②ホーム画面の「ISL Light」アプリを起動します。
「”ISL Light”は通知を送信します。 よろしいですか？」のメッセージが表示されます。
「許可」をタップします。

③「オペレータとしてログイン」をタップします。

※「セッションコードの入力」は Online ScreenView ではご利用できません。



④「ログイン」画面が表示します。

「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、ログインします。



iOS でバックスラッシュを入力する

次のようにキーをタップしてキーボードを切り替えると図のようにバックスラッシュのキーが表示されます。

iPad の場合:「English(US)モード」→「.?123」→「#+=」

iPhone の場合:「English(US)モード」→「123」→「#+=」

⑤接続可能な PC 一覧が表示されます。

右側の「 ！ 」マークをタップします。



⑥「アクセスパスワード」を保存する場合は、「パスワードを保存」のスライダーを有効にします。

「接続」をタップして、「アクセスパスワード」を入力します。

※「パスワードを保存」のスライダーが有効の場合、以後は「アクセスパスワード」の入力は省略されます。

⑥「操作方法」が表示されます。
「操作方法」が不要な場合は、「操作方法表示」スライダーを無効にします。

画面右上の「完了」をタップします。



⑦リモート接続が開始されます。

終了する場合は、画面右下の「×」マークをタップします。



⑧「セッション終了」をタップします。



Android からのリモート操作する手順

①「Google Play」で「ISL Light」を検索してアプリをインストールします。

QR コードを読むと、「Google Play」内で「ISL Light」を検索する必要はありません。

▲QR コード

②ホーム画面から「ISL Light」アプリを起動します。

「ユニバーサルアドオンの利用」メッセージが表示されます。
「ダウンロード」をタップします。

③「オペレータとしてログイン」をタップします。

※「セッションコードの入力」は Online ScreenView ではご利用できません。



④「ログイン」画面が表示します。
「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、ログインします。



⑤接続可能な PC 一覧が表示されます。
右側のコンピュータアイコンをタップします。

⑥「アクセスパスワード」を保存する場合は、「パスワードを保存」をチェックします。

「接続」をタップして、「アクセスパスワード」を入力します。

⑥「操作方法」が表示されます。
「操作方法」が不要な場合は、「操作方法表示」スライダーを無効にします。

画面左側の「続ける」をタップします。

⑦リモート接続が開始されます。



終了する場合は、画面右下の「×」マークをタップします。

⑧「セッション終了」をタップします。

メール認証の設定

この設定はメールによる認証（2 段階認証）が不要な場合に設定します。
設定が「有効」な場合、登録しているメールアドレス宛に認証コードが送信されます。
※認証コードが受け取れない場合は、Online ScreenView にログインできません。

①Online ScreenView の管理画面へ管理者でログインします。

https://OnlineScreenView.com

②「ドメイン管理」をクリック
「設定」、「セキュリティ」の順に選択します。

③「メール認証を必須とする（2 段階認証が未設定の場合）」のプルダウンから「無効」を選択して、「保存」をクリックします。