


Online ScreenView を利用したテレワーク(在宅勤務)推奨利用方法

オフィスの PC に Online ScreenView 常駐エージェントをインストールすることにより、利用者毎のセキュアなリモート操作が可能です。



■利用者は接続元 PC の操作のみ

- ・通信では、接続先 PC の画面と接続元 PC で入力したデータのみ
- ・「ファイル転送禁止」でファイルコピーなどのファイル持ち出しを禁止

■セキュアな通信とリモート接続

- ・Online ScreenView の通信は SSL で暗号化
- ・接続元端末を IP アドレス/MAC アドレスで接続制限可能
- ・2 段階認証で利用者以外の接続を抑止

■低コスト運用

- ・インターネット環境があればどこでも使用可能
- ・接続元 PC のライセンスは不要(ブラウザソフト・無償の PC/スマホアプリでリモート操作)

2. 在宅勤務環境構築フロー



① 管理者アカウントでログイン

この操作は管理者の PC で行います。



アカウント通知書に記載の管理者のユーザー名と初期パスワード(変更した場合は設定されたパスワード)を入力します。

② 利用者アカウントの作成

この操作は管理者の PC で行います。



利用者のユーザアカウントを作成します  
 ユーザアカウントを作成すると該当利用者のメールアドレスへ  
 パスワード設定メールが送信されます。  
 この操作管理者の PC で行います。

③ 管理者アカウントでログイン

この操作は利用者の PC (接続先 PC) で  
 行います。



管理者アカウントでログインします

④ 常駐エージェントのインストール

この操作は利用者の PC (接続先 PC) で  
 行います。



「このコンピュータを追加」をクリックしてインストールを開始します。  
 ※インストール時に設定したアクセスパスワードは利用者へ  
 伝えます。

⑤ コンピュータの共有


この操作は利用者の PC (接続先 PC) で  
 行います。



該当ユーザーを選択します。

⑥ ユーザアカウントの制限設定

この操作は利用者の PC (接続先 PC) で  
 も管理者の PC でも行えます。  
 必要に応じて実施します。



- ①ファイル持ち出し禁止設定をします。
- ②特定端末のみを利用可とするフィルタ設定を行います。

⑦ 接続元 PC にアプリをインストール

この操作は利用者の PC (接続元 PC) で  
 行います。




<https://www2.santec.com/osv/support/download/>

準備完了

### 3. 利用開始

「PC アプリケーションコンソール」からログインして利用を開始します。



4. 以下の実施は、「Online ScreenView 常駐接続 クイックガイド」をご参考にしてください。

[https://www2.santec.com/osv/wp-content/uploads/OSV\\_QuickManual\\_Agent.pdf](https://www2.santec.com/osv/wp-content/uploads/OSV_QuickManual_Agent.pdf)

- (1) 上記「③ 管理者アカウントでログイン」「④ 常駐エージェントのインストール」  
「接続先 PC へ常駐プログラム(Agent)をインストールする」クイックガイド(1 ページ)
- (2) 上記「⑦ 接続元 PC にアプリをインストール」  
「アプリケーションコンソールをインストールして、リモートアクセスする」クイックガイド(2 ページ)
- (3) スマホアプリのインストール  
「iPhone/iPad からのリモートアクセス手順」クイックガイド(3 ページ)  
「Android からのリモートアクセス手順」クイックガイド(4 ページ)

5. 以下の設定手順は、Online ScreenView 詳細マニュアルをご参考にしてください。

[https://www2.santec.com/osv/wp-content/uploads/OSV\\_Manual.pdf](https://www2.santec.com/osv/wp-content/uploads/OSV_Manual.pdf)

- 2 上記「② 利用者アカウントの作成」  
「2.4.1 ユーザーを作成する」 Online ScreenView 詳細マニュアル(9 ページ)
- (2) 上記「⑥ ユーザアカウントの制限設定」
  - ① ファイルの持ち出し禁止設定  
「ユーザー(オペレーター)ごとに異なる設定を割り当てる」 Online ScreenView 詳細マニュアル(12 ページ)
  - ② 特定の端末のみ利用可とするフィルタ設定  
「フィルタリングについて」 Online ScreenView 詳細マニュアル(14 ページ)
- (2) 2 段階認証の利用  
「2.5.1 2 段階認証とは」 詳細マニュアル(23 ページ)

以上