

「CMS使用しない→CMS使用する場合」



# AppCheck Pro

## マニュアル

株式会社 JSecurity

第二版

2023/1/5

## 目次

1. 【CMS有】CMS Cloud 新規登録..... 3
2. 【CMS有】既存のAppCheck ProライセンスをCMSに登録 4
3. 【CMS有】上書きインストール ..... 5

# 1. 【CMS有】CMS Cloud 新規登録

※【CMS無】製品から【CMS有】製品へ変更される場合、既存AppCheck pro製品のアンインストールは必要ありません。

(1) 下記の URL にアクセスします。

<https://cms.checkmal.com/>

言語：「日本語」を選択し、

「管理者初期登録」ボタンをクリックします。

(2) ソフトウェア使用権証書に記載の情報を基に管理者初期登録を行います。（パスワードは任意設定）

※パスワードは 8 文字以上で、少なくとも 1 つの文字、特殊文字、数字を含む必要があります。

会社名、E メールアドレス、CMS Cloud ライセンスキー情報を、管理者初期登録項目に、正しく登録してください。内容が異なる場合、初期登録ができない場合があります。

※パスワードの変更は、CMS Cloud にログイン後、「設定」→「管理者」→「Edit」にて変更可能です。

ライセンス情報		
会社名	[Redacted]	
Eメールアドレス	[Redacted]	
製品名	AppCheck Pro	CMS Cloud
ライセンス数量 (デバイスライセンス)	40	1
ライセンス期間	製品登録日から1年	
ライセンスキー	ACT1-GWWI-L4K6-Z0X8	AC34-0GY4-GMHA-RMLT


## 2. 【CMS有】既存のAppCheck ProライセンスをCMSに登録

- (1) CMS Cloudにログインし、「設定」 → 「ライセンス」 追加ボタンをクリックし、AppCheck Proのライセンスを追加します。
- (2) ソフトウェア使用権証書に記載してあるEメール/ライセンスキー（AppCheck Pro用ライセンスキー）を入力し、認証するボタンをクリックします。




### 3. 【CMS有】上書きインストール


- (1) 「配布管理」メニューの「メールアドレス入力」スペースに受信者のメールアドレスを入力します。その後「Eメール送信」ボタンをクリックすると、AppCheckエージェントプログラム配布メールが送信されます。受信したメールより、ライセンス登録済みのインストールファイルをダウンロードすることができます。




- (2) 実行中のすべてのプログラムを終了し、ダウンロードしたCMS用インストールファイルを実行してください。「CMS設置」画面が表示されたら、「ユーザ名」を設定し、「個人情報収集同意」にチェックを入れ、「確認」をクリックします。




- (3) セットアップ画面が表示されたら、内容を確認し「次へ」をクリックします。




- (4) ライセンス契約書（ソフトウェア使用許諾契約書）をお読みになり、同意する場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。セットアップを開始します。



- (5) AppCheckは"C:\Program Files\CheckMAL\AppCheck"を標準のインストールフォルダとしています。変更するときには「参照」ボタンによりインストール先を指定してください。



- (6) 「インストール」ボタンをクリックすることによりインストールを開始します。



- (7) インストールが完了した後「完了」ボタンをクリックするとAppCheckが自動的に起動します。



(注) AppCheckの起動時に、「AUTO UPDATE（自動更新）」を行う場合があります。

自動更新とは、お客様のPCにインストールしたAppCheckより新しいバージョンが存在した場合、自動的にダウンロードを行い、セットアップを開始することを言います。