


【事前準備】接続先 PC へ常駐プログラム (Agent) をインストールする




- ① 接続先パソコンにて <http://onlinescreenview.com> にアクセスしログイン※1します。
- ②[このコンピューターを追加する]を選択しインストール用実行ファイルをダウンロードします。
- ③ダウンロードしたファイルを[実行]します。[次へ]を選択するとインストールを開始します。
- ④「リモートアクセス許可」が表示されます。8文字以上のパスワードを設定し「アクセス許可」を選択します。




- ⑤タスクトレイのアイコンまたはスタート画面から「OnlineScreenView」を選択しメインウィンドウを表示します。
- ⑥[コンピューターの状態]のオプションが全て「有効」に、[リモートユーザー]に登録したユーザー名が表示されることをご確認ください。

PC からリモートアクセスする手順



- ①接続元パソコンにて <https://www.santec.com/osv/> にアクセスし[サポート]ページから「PCアプリケーションコンソールのダウンロード」を選択します。
- ②ダウンロードしたファイルを実行し、[インストールする]を選択します。
[今すぐ起動する]を選択するとインストールせずにご利用可能です。
- ③セットアップ画面が表示されます。[次へ]を選択するとインストールを開始します。
- ④ショートカットを作成します。[スタートメニュー]-[OnlineScreenView]を右クリック、[その他]-[ファイルの場所を開く]を選択します。表示されるショートカットファイルを任意の場所にコピーします。



- ⑤PCアプリケーションコンソールを起動しログイン※1します。
- ⑥接続したいPCのアイコンを選択するか、右端から[接続]を選択します。
- ⑦アクセスパスワードを入力します。(次回以降の作業をしない場合は[パスワードを保存する]にチェックをいれます)[接続]を選択してください。
- ⑧接続完了
※画面は接続オプション未設定時のものです。


iPhone/iPad からのリモートアクセス手順



①ご利用の iPhone/iPad に AppStore から姉妹サービス ISL Light iOS アプリをインストールしてください。

②ホーム画面の[設定]を選択しアプリ一覧から[ISL Light]をタップします。
[ログイン状態を記憶]をオンにします。

③ホーム画面の[ISL Light]をタップし、アプリを起動します。
[ログイン]を選択し、ログイン※1します。



④接続可能な PC 一覧が表示されます。右側の「i」マークをタップしアクセスパスワードを入力します。

「パスワードを保存」をオンにし、「接続」をタップします

⑤接続完了。
初期設定では操作方法が表示されます。

※1 ログインするにはユーザー名(¥¥ドメイン¥ユーザー名)とパスワードを入力してください。
「¥」マークはシステムではバックスラッシュで表示されます。
モバイルからのログインは「¥」マークとバックスラッシュを判別するので記号からバックスラッシュを選択ください。
例)ドメインが「osa」 管理者の Email「xxx@xxx.co.jp」 管理者が作成したユーザー名「user1」の場合
管理者: ¥¥osa¥xxx@xx.co.jp

iOS でバックスラッシュを入力する

次のようにキーをタップしてキーボードを切り替えると図のようにバックスラッシュのキーが表示されます。

iPad の場合: 「English(US)モード」→「.?123」→「#+=」

iPhone の場合: 「English(US)モード」→「123」→「#+=」



日本語入力の設定


■PC から接続の場合

日本語入力システムの入力モードを、接続元の PC は「半角英数」、接続先 PC は「ひらがな」に変更してください。

■モバイルアプリから接続の場合

モバイルアプリ側はローマ字入力状態で接続先 PC の日本語入力システムの入力モードを「ひらがな」に変更してください。

プロキシサーバを設定する手順 (プロキシサーバを使っている場合)



①タスクトレイのアイコンまたはスタート画面から「OnlineScreenView」を選択し「設定」をクリックします。

この設定は、常駐プログラム (Agent) をインストールしたパソコンで設定して下さい。

注意: プロキシ自動設定ファイル (PAC) には対応していません。

②「詳細設定」を選択し接続方式「詳細設定」にチェックを入れます。

参考: 常駐プログラム (Agent) への接続が遅いと感じたとき

「ポート 80」、「ポート 443」を選択することで接続が改善される場合があります。

③プロキシサーバの設定項目が表示されます。設定が完了したら「保存」をクリックします。

参考: プロキシサーバの確認

ブラウザソフトから設定を確認できます。

・Windows 10 Microsoft Edge の場合

「スタート」、「設定」、「ネットワークとインターネット」、「プロキシ」

・Internet Explorer 11 の場合

「ツール」、「インターネットオプション」、「接続」タブ、「LAN の設定」をクリック

・Google Chrome の場合

「Google Chrome の設定」(画面右上の「…」)をクリック、「設定」、「詳細設定」をクリック、「システム」から「プロキシ設定を開く」をクリック