

「CMS使用中→CMS使用しない場合」



AppCheck Pro 3.0

マニュアル

株式会社 JSecurity

第3版

2025/1/10

目次


| | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. 【CMS無】製品のインストール | 3 |
| 1.1. 既存Appcheck pro製品のアンインストール..... | 3 |
| 1.2. 【CMS無】製品のインストール..... | 6 |
| 1.3. AppCheck Pro 製品登録..... | 9 |

1. 【CMS無】製品のインストール

1.1. 既存Appcheck pro製品のアンインストール

- (1) コンピュータ上で起動しているすべてのアプリケーションを終了します。
- (2) インターネットと接続されている状態で、「設定」→「アプリと機能」のプログラムリストに登録されている"AppCheckアンチランサムウェア"を選択しアンインストールを実行します。


※また、事前にCMS Cloudポリシーの「アプリケーション削除許可」にチェックを入れる必要があります。




- (3) 「次へ」をクリックします。



(4) 「セキュリティ文字入力」欄に、白い枠内に表示されている数字を入力して「次へ」をクリックします。



(5) AppCheckのインストールされているフォルダが表示されます。「アンインストール」をクリックすることにより関連フォルダ・ファイルが削除されます。




(6) 【CMS有】製品のアンインストールが完了となります。



1.2. 【CMS無】製品のインストール


- (1) インストーラーダウンロード専用ページ（ <https://jsecurity.co.jp/appcheck-instldl> ）で【CMS無】製品のインストールファイルをダウンロードします。




- (2) AppCheckをインストールする前に実行中のすべてのプログラムを終了し、その後インストールを行ってください。




- (3) ライセンス契約書（ソフトウェア使用許諾契約書）をお読みになり、同意する場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。セットアップを開始します。



- (4) AppCheckは"C:\Program Files\CheckMAL\AppCheck"を標準のインストールフォルダとしています。変更するときには「参照」ボタンによりインストール先を指定してください。



(5) 「インストール」ボタンをクリックすることによりインストールを開始します。



(6) インストールが完了した後「完了」ボタンをクリックするとAppCheckが自動的に起動します。




(注) AppCheckの起動時に、「AUTO UPDATE (自動更新)」を行う場合があります。

自動更新とは、お客様のPCにインストールしたAppCheckより新しいバージョンが存在した場合、自動的にダウンロードを行い、セットアップを開始することを言います。


1.3. AppCheck Pro 製品登録

(1)「Eメールアドレス」と「ライセンスキー」を入力し、確認ボタンを押すと評価バージョンから製品バージョンに更新されます。

※ CMS版（CMSよりインストールファイルをダウンロード）の場合、プログラムインストール後に、ライセンス情報が自動的に登録されるため、製品登録は必要ありません。



(2)サービス満了日は製品登録日から起算し、1年後となります。(1年ライセンス場合)



The screenshot displays the AppCheck application window. On the left is a sidebar with navigation options: 'オンラインサポート', 'ウェブサイト及びコンテンツ', '製品及びライセンス情報', and 'アップデート'. The main content area is divided into two sections: '製品情報' (Product Information) and 'ライセンス情報' (License Information). The '製品情報' section shows the product name 'AppCheck アンチランサムウェア', version '3.1.21.5', and the last update date '2022/7/13'. The 'ライセンス情報' section includes a '製品登録する' (Register Product) button and a '製品登録' (Product Registration) dialog box. This dialog box contains fields for 'メールアドレス:' (Email Address) and 'ライセンスキー:' (License Key), and a message: '正常に製品登録されました。(サービス満了日 = 2022年 12月 31日)'. An 'OK' button is visible at the bottom of the dialog. The version number 'バージョン: 3.1.21.5' is also displayed at the bottom right of the application window.

(3) 製品登録が完了すると、「ライセンス情報」に「E メールアドレス」「ライセンスキー」「満了日」「数量」が表示されますのでご確認ください。

