



AppCheck Pro

クイックガイド

株式会社 JSecurity

第7版	2025/12/18
-----	------------

目次

1.1 CMS Cloudへのアクセス	3
1.2 管理者初期登録	3
1.3 ライセンス情報確認	4
1.4 AppCheckProライセンスの追加方法	5
1.5 インストールファイルの配布	6
2.1 AppCheckProインストールファイルの実行	7
2.2 AppCheckProのインストール	8
参考 各種マニュアルのダウンロードについて	12

1.1 CMS Cloudへのアクセス

下記 URL にて、CMS Cloud のログインページにアクセスしてください。

<https://jp.cms.checkmal.com>



The image shows the CMS Cloud login page. At the top, it says 'CMS CLOUD'. Below that, it says '使用するにはログインしてください'. There is a language selection dropdown menu with '日本語' selected. Below that are input fields for 'Eメール' and 'パスワード'. There is a checkbox for 'IDを記憶する' and a 'ログイン' button. At the bottom, there is a link for '管理者初期登録'.

言語：「日本語」を選択いただき、

「管理者初期登録」ボタンをクリックしてください。

1.2 管理者初期登録

ソフトウェア使用権証書上の記載情報に基づき、管理者初期登録を行ってください。（パスワードは任意設定）

※パスワードは 8 桁以上の「文字」、「特殊文字」、「数字」の組み合わせとして設定してください。

※会社名、メールアドレス、CMS Cloud ライセンスキーを「管理者初期登録」の各項目に正しく入力してください。

※CMS 初期登録により契約開始となり、ライセンス発行後「90 日」を経過すると、初期登録を行われなくてもライセンスは自動アクティベーション(利用開始としてカウント実施)されます。

※パスワード変更は、CMS Cloud にログイン後「設定」→「管理者」→「Edit」画面にて可能です。



The image shows the CMS Cloud administrator registration form. It has fields for '会社名', 'Eメール', 'ライセンスキー', 'パスワード', and 'パスワード確認'. There is a 'ログインページに移動' link and a '登録する' button.



The image shows a Software License Certificate from CHECKMAL. It contains the following information:

ライセンス情報	
会社名	[Redacted]
Eメールアドレス	[Redacted]
製品名	AppCheck Pro CMS Cloud
ライセンス数量 (デバイスライセンス)	40 1
ライセンス期間	製品登録日から1年
ライセンスキー	[Redacted]

1.3 ライセンス情報確認

管理者初期登録が完了したら、メールアドレスとパスワードを入力し、CMS Cloud にログインしてください。


※パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた場合」にてパスワード変更及び仮パスワード発行が可能です。



The login screen for CMS Cloud. It features a header with the 'CMS CLOUD' logo. Below the logo, a message says '使用するにはログインしてください' (Please login to use). There is a language dropdown menu set to '日本語'. Two input fields, 'Eメール' (Email) and 'パスワード' (Password), are highlighted with a red rectangle. Below these fields is a checkbox for 'IDを記憶する' (Remember ID) which is checked, and a 'ログイン' (Login) button, also highlighted with a red rectangle. At the bottom, there is a link for 'パスワードを忘れた場合 管理者初期登録' (Forgot password? Admin initial registration).

ログイン後、「設定」画面にて購入されたライセンス情報の確認ができます。

「設定」→「ライセンス」画面にて CMS Cloud ライセンスを確認し、誤りなどないかご確認ください。



The 'ライセンス' (License) management screen in CMS Cloud. The left sidebar shows the 'MAIN NAVIGATION' menu with 'ライセンス' (License) highlighted with a red rectangle. The main content area is titled 'ライセンス' and includes a breadcrumb trail 'Home > 設定 > ライセンス'. There are buttons for '+ 追加' (Add) and 'ライセンス更新' (Update License). Below these is a table with columns: '会社' (Company), 'Eメール' (Email), 'ライセンス' (License), '製品' (Product), 'ライセンス数' (License Count), '終了日' (Expiration Date), and '削除' (Delete). The table body is obscured by a large red rectangle, indicating that the license information is redacted. To the right of the table are three '削除' (Delete) buttons. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 3 of 3 rows'.


1.4 AppCheckProライセンスの追加方法

「設定」→「ライセンス」メニューにて AppCheckPro のライセンスを追加することができます。

ソフトウェア使用権証書に記載してあるメールアドレス/ライセンスキー（AppCheckPro 用ライセンスキー）を入力し、「認証する」をクリックしてください。



1.5 インストールファイルの配布



「配布管理」メニューでは、AppCheckPro インストールファイルのダウンロード、各ユーザへの配布などができます。


「AppCheck V3」をクリックすると、ライセンス登録済のインストールファイルがダウンロードされます。

ダウンロードされたインストールファイル実行し、AppCheckPro をインストールしてください。

「Email」タブでは、各ユーザにメール送信によるインストールファイル配布も可能です。

下記画面の「検索する」項目に、受信者のメールアドレスを入力し「E メール送信」をクリックすると、該当メールアドレス宛に AppCheckPro のインストールファイルが添付されている配布メールが送信されます。該当ユーザは受信されたメールから AppCheckPro のインストールファイルをダウンロードし、インストールすることができます。

Eメールアドレス入力スペース




2.1 AppCheckProインストールファイルの実行

AppCheckProインストールファイルが正常にダウンロードできましたら、ファイルを実行してください。

ユーザ名（任意）を入力し（デフォルト値はホスト名です）、「個人情報収集および利用規約に同意します。」にチェックを入れた後、「確認」をクリックしてください。

※インストールファイル名は、「認証キー情報」を含めておりますので、インストールファイル名は任意に変更しないでください。



CMS 設置

AppCheck CMS設置のためのユーザ情報を入力してください

設置認証キー:

ユーザ名:

個人情報収集および利用規約

収集される情報は AppCheck Pro設置と管理のために必要な情報として AppCheck CMSおよび AppCheck Proサービス以外の用途では使用しません。

1.収集する個人情報項目
名前、PC名、Eメールアドレス、OS情報、ハードウェアシリアル番号、IPアドレス、MACアドレス

2.個人情報の収集および利用目的
製品使用登録およびサービス使用

☐ 個人情報収集および利用規約に同意します。


確認

2.2 AppCheckProのインストール


表示内容を確認し、「次へ（N）」をクリックしてください。




ライセンス契約書内容を確認し、「同意する（A）」をクリックしてください。



インストール先を確認し、「インストール」をクリックしてください。







インストール終了画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。



AppCheckProのメイン画面から「サポートセンター」⇒「製品及びライセンス情報」をクリックしてください。



正常にライセンス情報が表示されているかご確認ください。



参考 各種マニュアルのダウンロードについて

AppCheckPro及びCMS Cloudの最新マニュアルに関しては、以下ボタンからダウンロードできます。

